



Configurare la rete per l'accesso a Internet con Windows 7 e antenna router Ver@dsl


Cliccare sul simbolo di Windows in basso a sinistra e successivamente dal menù principale, cliccare sulla voce "**Pannello di controllo**",




Successivamente cliccare sulla voce "**Rete e internet**"




Successivamente cliccare sulla voce **“Centro connessioni di rete e condivisione”**




Cliccare su **“Modifica impostazioni scheda”** dal menù a sinistra



Cliccare con il tasto destro sul nome della connessione di rete di cui si desiderano modificare le impostazioni (solitamente **"Connessione alla rete locale (LAN)"**) e successivamente cliccare sulla voce **"Proprietà"** in fondo al menù a tendina.



Selezionare la voce **"Protocollo Internet versione 4 (TCP/Ipv4)"** e quindi cliccate sul pulsante **"Proprietà"**



Configurazione di un indirizzo IP fisso

Se vogliamo reindirizzare (aprire) delle porte ad esempio per emule o altri programmi dobbiamo impostare un indirizzo ip fisso al nostro computer, tale indirizzo dovrà successivamente essere comunicato a veradsl assieme alle porte da aprire.

Clicchiamo su "**Utilizza il seguente indirizzo IP**". Come indirizzo IP useremo 192.168.0.X, dove X rappresenta un numero qualsiasi da 21 a 255.

Gli indirizzi debbono partire dal 21 finale perché il numero uno è il router all'interno dell'antenna (Gateway) e dal numero 2 al numero 20 vengono assegnati in modo dinamico dallo stesso router ai computer che hanno impostata come configurazione "**Ottieni automaticamente un indirizzo IP**".

L'importante è che NON DEVONO ESISTERE 2 COMPUTER CON LO STESSO INDIRIZZO IP COLLEGATI ALLA STESSA RETE.

Quindi imposteremo cambiando solamente il numero finale 192.168.0.21 al primo computer, 192.168.0.22 al secondo computer, 192.168.0.23 al terzo computer, e così via.


Per tutti i computer, invece, imposteremo i valori

Subnet mask: 255.255.0.0

Gateway predefinito : 192.168.0.1

Server DNS preferito: 83.216.172.1

Server DNS alternativo: 83.216.172.2



Configurazione di un indirizzo IP automatico (dinamico)

Se non abbiamo la necessità di avere un indirizzo IP fisso possiamo lasciare che il computer lo acquisisca direttamente dal router all'interno dell'antenna cliccando nella finestra delle Proprietà su "**Ottieni automaticamente un indirizzo IP**" e su "**Ottieni indirizzo server DNS automaticamente**", in questo modo il computer acquisirà l'indirizzo ip in modo dinamico dal router.

Ricordiamo che con questo tipo di configurazione non è possibile reindirizzare (aprire) alcun tipo di porta.

Terminata la configurazione degli indirizzi fare click sul pulsante "OK" in basso a destra.

Le porte

Le porte nel router Veradsl possono essere aperte solamente da remoto e unicamente dai tecnici autorizzati Veradsl. La richiesta di apertura deve essere fatta tramite mail all'indirizzo info@veradsl.it dopo aver impostato il computer come segue:

Come prima cosa dobbiamo impostare un indirizzo ip fisso al nostro computer (vedi paragrafo precedente), e successivamente comunicare a veradsl i seguenti parametri via mail:

Porte da aprire es: (4662,4672)

Tipo di protocollo su cui aprire ogni porta es: (TCP o UDP)

Indirizzo ip del computer che abbiamo manualmente impostato es: (192.168.0.20)

Un classico esempio sono le porte di emule: TCP 4662 e UDP 4672 indirizzate solitamente sul pc con ip 192.168.0.20

E' importante comunicare ai tecnici tutti i parametri perchè possano reindirizzare correttamente le porte sul vostro PC.